

# 一層層的彈出式功能表

---

# 一層層的彈出式功能表

---

- 範例觀賞
- 範例實作
  - 操作方式
    - 一層層的彈出式功能表
    - Behavior > 顯示彈出式選單
- 美化功能表
  - 建立次功能表
  - 外觀頁次
  - 進階頁次
  - 位置頁次

# 彈出式功能表-範例觀賞

---

- 請開啓範例網站中的入選作品網頁 (display.html)
- 在此網頁的下方有一排“人物寫真類”、“靜物寫實類”、“動物昆蟲類”、...的文字標題
- 當將滑鼠指標移到某個標題上，就會彈出一個含有連結的功能表，讓連結到相關網頁，而滑鼠一離開功能表之後，該功能表又會再度消失。

# 彈出式功能表-範例觀賞

可點選連結進入其它網頁



滑鼠指標移到文字上, 就出現連結功能表




滑鼠指標移開後, 功能表自動消失

# 彈出式功能表-範例實作


1. 請在 Dreamweaver 中開啓練習檔 ex18-04.html
2. 請先將功能表的標題文字輸入到網頁中
3. 爲了方便文字的排列，可以將文字輸入到表格中以區分每個標題文字。
4. 要在這些標題文字上加入行爲，所以得先替文字建立超連結。

使用表格來編排標題文字      建立好每個標題的超連結




# 彈出式功能表-範例實作

---

5. 接下來，就要為每個標題做對應的功能表，請將插入點移到含有超連結的標題文字上（例「人物寫真類」）
6. 然後開啓行為面板，按下  鈕執行『顯示彈出式選單』命令：

# 彈出式功能表-範例實作



# 彈出式功能表-範例實作

7. 接著會開啓顯示彈出式選單交談窗，並出現如下說明訊息。



勾選此項，下次就不會再出現此說明訊息

- 2 你可以按下了解更多鈕，開啓 Dreamweaver 8 說明視窗來瀏覽此部份的說明

- 1 請按下繼續鈕，在此我們以介紹 Dreamweaver 內建的彈出式選單功能為主



# 彈出式功能表-範例實作

---


8. 開啓顯示彈出式選單交談窗後，請切換到內容頁次，現在要加入功能表的內容。
- 例如在人物寫真類標題的功能表中，要加入6個入選作品的標題：


# 彈出式功能表-範例實作

按下此鈕，可繼續新增其他項目

調整項目的先後順序

1 在此輸入項目名稱

2 按下  鈕，建立對應的超連結，若網頁中有設定錨點，還可以加上錨點名稱 (#people01)



4 剛剛新增的項目


3 選擇連結的網頁要開啓在目前視窗 (\_self) 或是在新視窗 (\_blank) 開啓



# 彈出式功能表-範例實作


選取選單項目後,利用這2個按鈕可調整項目的先後順序

陸續建立其他選單項目



# 彈出式功能表-範例實作

9. 建立好之後，按下**確定**鈕回到 Dreamweaver 視窗，即可在**行為**面板中看到已新增了 2 個事件：



# 彈出式功能表-範例實作

10. 建立好彈出式功能表後，在 Dreamweaver 視窗中是看不出效果的，請按下 **F12** 鍵開啓瀏覽器來預覽結果：



剛才所建立的功能表，按一下即可連結至其他網頁

# 彈出式功能表-範例實作

---

11. 接下來，請重複步驟 1~4，陸續為網頁中其他超連結設定彈出式選單
- 可以參考下表的資料，在顯示彈出式選單交談窗中的內容頁次進行設定。

# 彈出式功能表-範例實作

## 人物寫真類

文字	連結
給我沙士 其餘免談	../display/people.html#people01
悠閒午後	../display/people.html#people02
你在看我嗎？ 可以再靠近一點	../display/people.html#people03
妝	../display/people.html#people04
自然、活力 美少女	../display/people.html#people05
認真	../display/people.html#people06

## 自然風光類

文字	連結
海・天	../display/nature.html#nat01
小小農場	../display/nature.html#nat02
北迴換日線	../display/nature.html#nat03
靜	../display/nature.html#nat04
遠眺	../display/nature.html#nat05
芬多精小徑	../display/nature.html#nat06

# 彈出式功能表-範例實作

---

## 靜物寫實類

文字	連結
壯觀的販賣機	../display/realistically.html#rea01
美食	../display/realistically.html#rea02
林中的維納斯	../display/realistically.html#rea03
圖騰	../display/realistically.html#rea04
燈	../display/realistically.html#rea05
展覽中的領角鸚	../display/realistically.html#rea06

## 建築古蹟類

文字	連結
飛龍在天	../display/architecture.html#arc01
簷	../display/architecture.html#arc02
極速	../display/architecture.html#arc03
橋	../display/architecture.html#arc04
鎮海安瀾	../display/architecture.html#arc05
億載金城	../display/architecture.html#arc06



# 彈出式功能表-範例實作

## 動物昆蟲類


文字	連結
專注	../display/animal.html#ani01
幸福	../display/animal.html#ani02
開舞囉	../display/animal.html#ani03
展翅高飛	../display/animal.html#ani04
台灣水牛	../display/animal.html#ani05
打排球	../display/animal.html#ani06

## 數位應用類

文字	連結
藍花	../display/apply.html#app01
彩繪質感的荷	../display/apply.html#app02
奇想中的 大中至正	../display/apply.html#app03
玫瑰	../display/apply.html#app04
速度	../display/apply.html#app05
水滴	../display/apply.html#app06

# 美化功能表


- ❑ 將插入點移到含有**行爲**的文字上
- ❑ 然後雙按**行爲**面板上的**顯示彈出式選單**動作，即可修改彈出式功能表的屬性：



1 將插入點移到含有行爲文字上


2 在此雙按，開啓顯示彈出式選單交談窗

# 美化功能表



# 建立次功能表

- 假如我們想在彈出式功能表中再加入次層功能表，那該如何設定呢？




# 建立次功能表

- 請切換到顯示彈出式選單交談窗中的內容頁次，然後如下操作：

2 按一下此鈕，  
新增項目

1 選取次層功  
能表要顯示  
的位置



# 建立次功能表

5 按一下縮排項目鈕，剛才新增的項目就會變成下一層

3 輸入項目名稱及超連結

4 選擇超連結要開啓的目標視窗

文字	連結	目標視窗
專注	../display/animal.html...	_self
幸福	../display/animal.html...	_self
可愛的拉不...	../display/animal.html...	_self
開舞囉	../display/animal.html...	_self
展翅高飛	../display/animal.html...	_self
台灣水牛	../display/animal.html...	_self
打排球	../display/animal.html...	_self

# 建立次功能表

凸排項目鈕

變成在下一層了, 若要回復到上一層, 可按一下凸排項目鈕

文字	連結	目標視窗
專注	../display/animal.html...	_self
☐ 幸福	../display/animal.html...	_self
└─ 可愛的拉不...	../display/animal.html...	_self
開舞囉	../display/animal.html...	_self
展翅高飛	../display/animal.html...	_self
台灣水牛	../display/animal.html...	_self
打排球	../display/animal.html...	_self

# 外觀頁次

- 想要修改功能表的字型、大小、顏色、...等，請切換到外觀頁次：

1 可在此選擇橫向或是直向的功能表

2 設定文字的字型、大小及樣式

3 設定功能表的文字色彩及底色

可在此預覽結果




4 當選取某個項目時的文字及底色



# 進階頁次

- 在進階頁次中，可以設定功能表的大小、框線粗細及外框色彩..等

- 1 設定功能表的大小 (可自行輸入或是使用預設值)
- 2 設定每個項目間與邊框的距離
- 3 設定外框的寬度、色彩、陰影及選取時的色彩



可在此調整功能表的文字縮排及顯示時的快慢


- 4 是否顯示外框

# 位置頁次

- 功能表的位置若不符合所預期的，可以切換到位置頁次來調整功能表的位置：

1 在此選擇功能表出現的方向

也可直接輸入座標，來精確設定功能表要出現的位置



2 勾選此項，則當滑鼠移開功能表時，功能表就會自動隱藏起來