

批次調整圖片的大小


1. 插入表格

- 1.1. 插入功能表／表格／插入 2 欄 1 列之表格（這裏假設要將圖片設定為 2 欄之大小，所以要先將表格欄寬設定為圖片所需要之大小）




- 1.2. 選取表格後按右鍵選取**表格內容**或選取**表格工具／版面配置／表格／內容**




(1). 按右鍵選取**表格內容**







(2). 選取表格工具／版面配置／表格／內容



1.3. 在表格內容／選項中取消自動調整成內容大小







   	
--	--


2. 將表格轉換為文字



2.1. 選表格／表格工具／版面配置／資料／選取轉換為文字(以逗號為符號區隔文字)



3. 取代功能設定

- 3.1. 選取全部圖片（或按 ctrl+A 全選）
- 3.2. 到常用／編輯／取代功能下，按下 **更多** 按鈕
- 3.3. 在尋找目標處，選取指定方式／圖片或輸入 ^g；在取代處為選取指定方式／尋找文字並輸入 **逗號(,)** 或輸入 **^&**, (^g 代表圖片，^& 代表要加入文字)
- 3.4. 按下全部取代鈕，在每張圖片後面都會有增加一個逗號





圖形①

手動分行符號(L)

手動分頁符號(K)

不分行連字號(H)

不分行空格(S)

選擇性連字號(O)

分節符號(B)


空白區域(W)

格式(O) ▾

指定方式(E) ▾


在尋找目標處，選取指定方式／圖片或輸入^g；

批次調整圖片的大小



在取代為處選取指定方式／尋找文字
並輸入逗號(,)或輸入^&(^g 代表圖
片，^&代表要加入文字)


按☐是要再進行其取代，按☐則結束



4. 將文字轉換為表格

4.1. 先選取圖片範圍


4.2. 插入／表格／文字轉換為表格，設定表格大小並將分隔文字選逗號後按確定鈕，即完成 2 欄之圖片大小表格





＊ ＊設定圖片大小＊ ＊

若要先設定欄寬(以先決定圖片的尺寸)則選取插入功能表／表格／插入表格後



再到表格／版面配置／設定表格欄寬如 4 公分，所以在寬度地方改為 4 公分或選取儲存格大小之右下角之屬性按鈕進到表格內容設定欄寬為 4 公分，同時並把表格內容／選項之自動調整成內容大小取消（預定 5 欄 X 2 列之欄寬為 2.92 公分，所以表格寬度會自動變寬，此時便要再自行調整表格到適當之大小，再重新插入圖片）




5 欄 X 2 列之欄寬






設定欄寬為 4 公分


批次調整圖片的大小



調整表格寬度到 3 公分，部份圖會被無法完整顯示

調整表格寬度到 3 公分後再重新插入圖片

				
---	--	--	--	--

沒有將表格內容／選項之自動調整成內容大小取消，會出現如下情形



