批次調整圖片的大小

- 1. 插入表格
- 1.1. 插入功能表/表格/插入2欄1列之表格(這裏假設要將圖片設定為2欄 之大小,所以要先將表格欄寬設定為圖片所需要之大小)

榴	案 常用	1 插/	入 版面	
	夏 空白夏 的	▶ ● ● ● ● ● ● ● ●	表格	
2x1	表格			
H				
	插入表格①			
	手繪表格(D	D		
	文字轉換為	表格(⊻)	2	
	Excel 試算	表区		
	快速表格(工)	•	

1.2. 選取表格後按右鍵選取表格內容或選取表格工具/版面配置/表格/內容
 (1).按右鍵選取表格內容



(2). 選取表格工具/版面配置/表格/內容



1.3. 在表格內容/選項中取消自動調整成內容大小

表格內容	? <mark>×</mark>
表格(工) 列(R) 欄(U) 儲存格(E) 替代文字(ه
	1.2
□ 頂用其度(W): □ 公分 🔄 度量単位(M): □	
第左(L) 置中(C) 第右(L)	
無(11) 文繞圖(2)	(位置(P)
框線及網底(B)	」選項(()」
確定	取消
表格選項	表格選項
預設儲存格邊界	預設儲存格邊界
上(I): 0公分 🚖 左心: 0.19公分 🔿	上(I): 0公分 🚖 左(L): 0.19公分
下图: 0公分 🚖 右图: 0.19公分 🚖	下图: 0公分 🔄 右图: 0.19公分
預設儲存格間距 ■ か許儲存終閉有問題(()) の小母 ■	預設儲存格間距 ① た許儲存格問有問題(%)
選項	選項
☑ 自動調整成內容大小②	目動調整成內容大小(Z)
確定取消	確定取消

完成圖片尺寸



第3頁,共14頁



- 2. 將表格轉換為文字
- **2.1.** 選表格/表格工具/版面配置/資料/選取轉換為文字(以逗號為符號區 隔文字)





第5頁,共14頁

- 3. 取代功能設定
- 3.1. 選取全部圖片(或按 ctrl+A 全選)
- 3.2. 到常用/編輯/取代功能下,按下更多按鈕

找及取代			? ×
尋找(D) 取代(P) 到(G)]		
尋找目標(M): │ 選項· 全半形須相符			
取代為①:			•
_ 更多(<u>M</u>) >>	取代(R)全部]	收代(A) _ ↓ 尋找下一筆(F) 」	取消



3.4. 按下全部取代鈕, 在每張圖片後面都會有增加一個逗號

第6頁,共14頁

• 在尋找目標處,選取指定方式/圖片或輸入^g

在取代為處選取指定方式/尋找文字並輸入逗號(,)或輸入^&,(^g代表圖片,^&代表要加入文字)

找及取代	? ×
尋找(D) 取代(P) 到(G)	
達頃: 往下授琴,王干形須怕村	
取代為①: ^&,	
<< 較少(L) 取代(R) 地尋選項	全部取代(A) 尋找下一筆(E) 取消
搜尋 <u>:</u> 往下 ▼	
□ 生于// 為須伯村(1)	▼ 全半形須相符(1)
■類似拼音(英文)(K) ■ 金貂尋地能有形能(対立)(M)	■ 略過標點符號(S)
	■ 類似音符 (日文)①
	選項(3)
「格式◎・」「指定方式◎・」「不限定	格式(T)]
尋找目標	取代為
圖形①	尋找文字(E)
手動分行符號(<u>L</u>)	無寬度選擇性分行符號(<u>O</u>)
手動分頁符號(K)	手動分行符號(L)
不分行連字號(H)	手動分頁符號(<u>K</u>)
不分行空格(S)	無寬度不分行符號(<u>₩</u>)
選擇性連字號(<u>O</u>)	不分行連字號(日)
分節符號(B)	不分行空格(S)
空白區域(W)	選择性理子號(<u>O</u>)

按是要再進行其取代,按否則結束

Microsoft	Word			-	×
0	Word 已經完成	矍取範圍的搜尋们 	F業。已完成8項 否(N)	頁取代作業。您還要 〔說明(H)	搜尋文件的其他部分嗎?



4. 將文字轉換為表格

4.1. 先選取圖片範圍

4.2. 插入/表格/文字轉換為表格,設定表格大小並將分隔文字選逗號後按確 定鈕,即完成2欄之圖片大小表格

檔案	常用	插入	版面	
NAME OF TAXABLE				
封面頁空	白頁分頁	[符號	表格	
* 			*	
插入表格				
	+			
	.表恰(!)			
	細協為実材	≜∧∧		
	44196040-DC1	H (2)		
文字轉換	為表格			? X
表格大/	<u> </u>			
欄數((_):		Ż	×
列數(F	R):		5	A. V
目動調整	管行為 デ増空/WDV		白新	
	に隔鬼(凹). 助調整成内	容大小()	- 1980 	V
		ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	2	
08	切調登队伤	國大小(1	2	
◎ 目 分隔文	助調整成伤 存在	國大小但	5	
	朝鮮登成伤 存在 客(P) ()			
 ○目 分隔文 ⑦ 段 ○ 段 ○ 定(町調整成伤 存在 客(P) (の 文點(I) ()	。 ◎ 逗號(M ◎ 其他(C	D): -	

批次調整圖片的大小



第10頁,共14頁

設定圖片大小

若要先設定欄寬(以先決定圖片的尺寸)則選取插入功能表/表格/插入表格後

表格大小		
欄數(<u>C</u>):	5	*
列數(<u>R</u>):	2	-
自動調整行為		
🧿 固定欄寬(₩):	自動	* *
◎ 自動調整成內容大小	Ē	
💿 自動調整成視窗大小	Ð	
📄 記住新表格的規格(3)		
「花台		·肖

再到表格/版面配置/設定表格欄寬如4公分,所以在寬度地方改為4公分或 選取儲存格大小之右下角之屬性按鈕進到表格內容設定欄寬為4公分,同時並 把表格內容/選項之自動調整成內容大小取消(預定5欄X2列之欄寬為2.92 公司,所以表格寬度會自動變寬,此時便要再自行調整表格到適當之大小,再 重新插入圖片)

版面	配置				
	T T	[]] 高度:	0.64 公分	\$ □ 平均分配列高	
」表格	自動調整 ▼	二 寛度:	2.9 <mark>5</mark> 公分	\$ □ 平均分配欄寬	
		1	請存格大小	5	5欄X2列之欄寬
版面	配置				
	₽×Ħ IIII	1 高度:	0.64 公分	\$ ■ 平均分配列高	
則表格	自動調整 ▼	二 寛度:	4 公分	\$ □ 平均分配欄寬	
			儲存格大小	Fa	設定欄寬為4公分



調整表格寬度到3公分,部份圖會被無法完整顯示

3		
**		

沒有將表格內容/選項之自動調整成內容大小取消,會出現如下情形



第13頁,共14頁

批次調整圖片的大小

